


# 1. 在电脑端使用 McnSmartChain

电脑端使用 McnSmartChain，需安装谷歌浏览器插件 MetaMask，演示版本为 13.12.1。

MetaMask 默认连接的网络是以太坊主网，切换其连接网络即可，McnSmartChain 地址格式跟 ETH 地址格式相同，因此切换网络后地址即可以使用。具体步骤如下所示。

依次点击钱包主界面图标左下方 Ethereum->Custom -> 添加自定义网络。



写入对应的信息，然后保存即可。

网络名称： McnSmartChain

RPC URL，任选其一即可：

<https://rpc1.McnSmartChain.com>

<https://rpc2.McnSmartChain.com>

链 ID： 32169

Currency Symbol:MCN

区块浏览器：<https://block.McnSmartChain.com>



## 编辑网络



网络名称

MCN

默认 RPC (远程过程调用) URL

MCN

rpc1.mcnsmartchain.com



链 ID

32169

货币符号

MCN

区块浏览器 URL

保存


## 2. 在手机端 IMtoken 使用 McnSmartChain


IMtoken 手机端使用 McnSmartChain, 以安卓手机为例, 演示版本为 IMtoken 2.9.3.1293。

IMtoken 手机钱包切换到以太坊钱包页面, 切换其连接网络即可, McnSmartChain 地址格式跟 ETH 地址格式相同, 因此切换网络后地址即可以使用。

具体步骤如下所示。

依次点击钱包主界面最上方中间位置 (Ethereum Mainnet) 以太坊主网 -> 网络切换配置按钮 -> 上方最右侧加号 -> 自定义。





23:44

... 4G 100%



## 自定义节点

保存

网络名称

RPC 地址

Chain ID

Symbol

选填

区块浏览器

选填

部分服务可能由于自定义节点服务导致不可用

写入对应的信息，然后保存即可。

网络名称： McnSmartChain

RPC URL，任选其一即可：

<https://rpc1.McnSmartChain.com>

<https://rpc2.McnSmartChain.com>

链 ID： 32169

Currency Symbol:MCN

区块浏览器：<https://block.McnSmartChain.io>

### 3. 在 手 机 端 TokenPocket 使 用 McnSmartChain

TokenPocket 中使用 McnSmartChain，以安卓手机为例，演示版本为 TokenPocket 1.4.0。

TokenPocket 钱包切换到以太坊钱包页面，自定义其连接网络即可，McnSmartChain 地址格式跟 ETH 地址格式相同，因此切换网络后地址即可以使用。

具体步骤如下所示。

依次点击 “我的” -> “管理钱包” -> “网络管理” -> “添加自定义网络”。

14:52



三  
排序



管理钱包

以太坊



ETH-1



0x74c31...9cBAd

0.000224 ETH

ETH-2



0xFEE4...78a81B

0.06857 ETH

硬件钱包

网络管理



14:52



编辑  
排序

网络管理

Moonbeam

Gnosis Chain (xDai)

SubGame

IOST

COSMOS

Binance

BOS

RSC

墨客

井通

添加自定义网络





写入对应的信息，然后保存，添加成功后创建或者同步以太坊钱包即可。

网络名称： McnSmartChain

RPC URL，任选其一即可：

<https://rpc1.McnSmartChain.com>

<https://rpc2.McnSmartChain.com>

链 ID： 32169

Currency Symbol:MCN

区块浏览器：<https://block.McnSmartChain.io>